


# Руководство по обновлению ПО на смартфоне Vertex Impress Genius




# Способ 1: установка ПО через обновление «по воздуху»

Все смартфоны Vertex имеют сервис обновления ПО «по воздуху» – это самый простой и удобный способ обновления. Устанавливайте ПО другими способами, описанными в этом руководстве, только если вы не можете обновиться «по воздуху».

**ВНИМАНИЕ!** Обновление может стереть ваши данные, сохраните резервную копию перед обновлением!


1. Убедитесь, что ваш смартфон заряжен **не менее чем на 30%**
2. Подключите смартфон к сети **Wi-Fi**
3. Зайдите в «**Настройки**» -> «**О телефоне**» -> «**Обновление ПО**» и нажмите кнопку «**Проверить обновления**»
4. Вам будет предложено загрузить и установить ПО, если доступна новая версия. Для установки ПО следуйте указаниям на экране смартфона
5. **Установка ПО может продолжаться продолжительное время, не нажимайте кнопки, не извлекайте аккумуляторную батарею и не прерывайте процесс**



## Способ 2: установка ПО через «локальное обновление»

**ВНИМАНИЕ!** Обновление может стереть ваши данные, сохраните резервную копию перед обновлением!

1. Загрузите ПО для вашего смартфона в разделе «Поддержка» <http://vertex-digital.ru/podderzhka>
2. Убедитесь, что ваш смартфон заряжен **не менее чем на 30%**
3. Скопируйте **файл обновления в формате zip** на карту памяти
4. Зайдите в «Настройки» -> «О телефоне» -> «Обновление ПО»
5. Нажмите кнопку «меню» в верхнем правом углу экрана и выберите «**Локальное обновление**»
6. Выберите **файл обновления в формате zip** и следуйте дальнейшим указаниям на экране смартфона
7. **Установка ПО может продолжаться продолжительное время, не нажимайте кнопки, не извлекайте аккумуляторную батарею и не прерывайте процесс**



## Способ 3: установка ПО через Recovery

### **ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!**

Устанавливайте ПО в режиме Recovery только если вы не можете воспользоваться способами 1 и 2

Обновление может стереть ваши данные, сохраните резервную копию перед обновлением!

1. Загрузите ПО для вашего смартфона в разделе «Поддержка» <http://vertex-digital.ru/podderzhka>
2. Убедитесь, что ваш смартфон заряжен **не менее чем на 30%**
3. Установите **карту памяти** в смартфон, включите его, подключите к компьютеру и скопируйте **файл обновления в формате ZIP** на карту памяти (или же скопируйте файл обновления через картридер и затем установите карту памяти в смартфон)
4. Полностью выключите смартфон кнопкой «питание» или извлеките и заново установите аккумуляторную батарею
5. Зажмите кнопку «питание», через 1-2 секунды не отпуская кнопку «питание», зажмите кнопку «громкость вниз». Когда на экране появится **логотип загрузки**, отпустите кнопку «питание» и продолжайте удерживать кнопку «громкость вниз», до тех пор, пока на экране не появится изображение «**Команды нет**» (выполните пункты 4-5 еще раз, если не получилось с первой попытки)
6. Нажмите и удерживайте кнопку «питание» и не отпуская кнопку «питание» кратко нажмите кнопку «громкость вверх», смартфон перейдет в **режим Recovery**, отпустите все кнопки
7. Продолжение на следующей странице...



## Способ 3: установка ПО через Recovery


### **ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!**

Устанавливайте ПО в режиме Recovery только если вы не можете воспользоваться способами 1 и 2

Обновление может стереть ваши данные, сохраните резервную копию перед обновлением!

Для навигации по меню **Recovery** используйте кнопки «громкость вниз» и «громкость вверх», для выбора пункта и подтверждения действия кнопку «питание»

8. Выберите пункт **wipe data/factory reset** и нажмите кнопку «питание»
9. Выберите пункт **Yes – delete all user data** и нажмите кнопку «питание»
10. Выберите пункт **wipe cache partition** и нажмите кнопку «питание»
11. Продолжение на следующей странице...



## Способ 3: установка ПО через Recovery

### **ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!**

Устанавливайте ПО в режиме Recovery только если вы не можете воспользоваться способами 1 и 2

Обновление может стереть ваши данные, сохраните резервную копию перед обновлением!

Для навигации по меню **Recovery** используйте кнопки «громкость вниз» и «громкость вверх», для выбора пункта и подтверждения действия кнопку «питание»

12. Выберите пункт **Apply update from SD card** и нажмите кнопку «питание»
13. Выберите **файл обновления в формате zip**, который вы записали на карту памяти и нажмите кнопку «питание», после этого начнется установка ПО
14. **Установка ПО может продолжаться продолжительное время, не нажимайте кнопки, не извлекайте аккумуляторную батарею и не прерывайте процесс**, после окончания установки на экране появится надпись **Install from sdcard complete** – это означает, что обновление ПО завершено успешно
15. Выберите пункт **reboot system now**, нажмите кнопку «питание» и дождитесь загрузки устройства

